





**Návod na konfiguraci X-Lite 3.0.
Softwarový telefon pro Windows**

Stážení a instalace programu

Stáhnutý SW z adresy <http://www.tfnet.cz/download/xlite.exe> je třeba spustit (případně i potvrdit ochranu Windows 7), čímž začne instalace, instalaci proklikejte dle dalších obrázků. Poté se Vám spustí program a zobrazí telefon (viz. Další stránka).



Hlavní okno telefonu




Menu nastavení telefonu




Pokud se Vám nastavení účtů (SIP Account Settings) neotevře hned po instalaci, je možné ho kdykoli vyvolat kliknutím pravým tlačítkem Kdekoli v programu a zvolením možnosti „SIP Account Settings“,

Přidání účtu pro volání



Přidání nového účtu pro volání se provede stisknutím tlačítka „Add“ na pravé straně. Poté se Vám otevře nové okno.

Nastavení účtu pro volání




V nastavení účtu prosím vyplňte následující:

Display Name: Vaše telefonní číslo
User Name: Vaše telefonní číslo
Password: Zde zadejte Vaše heslo
Authorization user name: Vaše telefonní číslo
Domain: sip.tfnet.cz:5060

Poté uložte stisknutím tlačítka OK. Menu nastavení účtu zavřete stisknutím tlačítka CLOSE.


Nastavení kodeků

Klikněte pravým tlačítkem kdekoli v programu a vyberte možnost „Options“. Otevře se Vám následující okno:



Klikněte na položku „Advanced“ (označená šipkou).

Přejděte na menu Audio Codecs a zde odeberte všechny druhy kodeků z pravého sloupce (Enabled Codecs), kromě kodeků G711 aLaw a G711 uLaw. Toto odebrání se provádí označením kodeku a kliknutím na šipku „doleva“ ve střední části.



Pro dokončení stiskněte tlačítko OK a aplikace by se měla spojit s našim SIP serverem (telefonní ústřednou).

Následně by se mělo objevit, že systém je READY a text: Your user name is: Vaše telefonní číslo. Od tohoto okamžiku již můžete plně využívat našich hlasových služeb TFnet.